

Qué cambia en modo POS

El modo POS se activa cuando se configura un `POS ID` válido antes de iniciar sesión. Este modo cambia la entrada a la app, los documentos usados, los medios de pago disponibles y la forma de impresión.

“ **Idea clave:** el modo POS es una especialización para venta rápida en caja. Para operación comercial general, el modo recomendado es no POS.

Entrada a la aplicación

Modo	Después de seleccionar contexto
No POS	El usuario entra al dashboard y trabaja con el flujo comercial general.
POS	El usuario entra directamente a una nueva orden para venta rápida.

Datos que vienen de la terminal POS

Dato	Uso
Lista de precios	Define precios para la venta rápida.
Documentos POS	Define documento principal de venta y documento de devolución.
Cliente de caja	Permite operar con cliente plantilla o cliente de caja.
Almacén	Permite consultar disponibilidad asociada a la terminal.
Tipos de pago	Habilitan pago único, multipago y cálculo de vuelto cuando aplica.
Yappy	Habilita pagos Yappy cuando existe configuración.

Impresión POS

Cuando la terminal tiene configuración de impresora POS, PrimApp puede generar un ticket de 80 mm con información fiscal, logo, líneas de encabezado y líneas de pie configurables.

Elemento	De dónde sale
Logo	<code>AD_OrgInfo.Logo_ID</code> , configurado desde información de organización.
Nombre, RUC, DV, dirección, teléfono y correo	Datos de organización y ubicación.
Encabezado adicional	<code>Header1</code> a <code>Header4</code> en <code>CDS_POSPrinterConfig</code> .
Pie de ticket	<code>Footer1</code> a <code>Footer4</code> en <code>CDS_POSPrinterConfig</code> .

Pagos en caja

En modo POS, el flujo de pago está pensado para caja. Puede existir un solo pago o una combinación de varios medios.

- La suma de pagos debe cubrir el total del documento.
- El efectivo puede generar vuelto cuando el monto entregado supera el total.
- Yappy se puede usar cuando la terminal tiene configuración válida.
- Los pagos registrados forman parte de la operación POS y deben revisarse antes de completar la venta.

Acciones frecuentes en modo POS

Acción	Qué permite
Completar venta	Cerrar el documento cuando productos, cliente y pagos son correctos.
Imprimir ticket	Generar comprobante POS de 80 mm con encabezado y pie configurados.
Compartir PDF	Enviar una versión PDF del documento cuando aplique.
Crear devolución	Usar el documento de devolución configurado para la terminal POS.

Acción	Qué permite
Cierre de caja	Revisar y cerrar operaciones asociadas a la caja.

Importante: usa modo POS solo cuando soporte haya confirmado que el `POS ID`, los tipos de pago, la configuración de impresión y los documentos POS están correctamente configurados.

Revision #5

Created 2026-05-06 15:05:25 UTC by Ocean

Updated 2026-06-16 14:41:43 UTC by Ocean